

Doporučený návod na síťovou instalaci programu Aconto SQL 11.5

Instalace programu Aconto sestává z instalace databázového SQL serveru a samotného ekonomického systému Aconto. Instalace se otevře spuštěním souboru **Setup.exe**. Databázový SQL server doporučujeme instalovat jako službu.

V závislosti na typu, možnostech sítě a konkrétní potřebě uživatele lze zvolit mezi těmito variantami instalace:

- A. databázový SQL server je instalován na serveru samostatně a k němu se připojují jednotlivé pracovní stanice s vlastní instalací ekonomického systému Aconto na každé z nich
 - postup instalace dle bodu návodu A. + bodu B.
- B. na serveru je instalován jak databázový SQL server, tak ekonomický systém Aconto a na pracovních stanicích je vytvořen pouze zástupce, odkazující k instalaci Aconta na serveru
 - postup instalace dle bodu návodu A. + bodu B.
- C. server slouží zároveň jako pracovní stanice, tzn. na serveru je instalován jak databázový SQL server, tak ekonomický systém Aconto a současně se k serveru připojují pracovní stanice s vlastní instalací ekonomického systému Aconto na každé z nich
 - postup instalace dle bodů návodu A. (server), B. (stanice), C. (instalace ek. systému na serveru)


Při přechodu z **1uživatelské verze** programu:

1. proveďte zálohu všech databází programu - buď pomocí funkce programu „**Zálohování databáze**“ v modulu **Správce** v jednotlivých databázích, nebo po ukončení programu zkopírováním všech složek s databázemi z adresáře, kde je instalován SQL server (obvykle C:\SQLBase11) na jiné místo
2. proveďte reinstalaci SQL serveru dle bodu Ab)
3. proveďte volitelnou instalaci ekonomického systému Aconto na pracovních stanicích dle bodu B.
4. na serveru obnovte databáze ze záloh dle bodu E.


A. Instalace databázového SQL serveru verze 11.5 jako služby

a) Nová instalace

1. v okně **Výběr instalace** zvolte „**Volitelná instalace SQL Base ver. 11.5 serveru pro Aconto**“




2. v okně **Nastavení instalace** použijte tlačítko „**Změnit**“, v následně otevřeném okně nastavte volby: „**Instalovat server jako službu**“ a „**Spustit službu automaticky při startu**“ a uložte „**Ok**“




3. dále v okně **Nastavení instalace** v části „**Komunikace ekon. systému s databázovým serverem**“ použijte tlačítko „**Změnit**“ a v následně otevřeném okně nastavte hodnoty:

- u volby **A)** zrušte zatržení
- u volby **B)** zatrhněte **a) TCP/IP** a uložte nastavení okna „**Ok**“



4. po změně nastavení spusťte instalaci SQL serveru tlačítkem „Další“



b) Instalace při přechodu z jednovýživatelkové verze SQL serveru


1. z adresáře se stávající instalací SQL serveru (obvykle C:\SQLBase11) spusťte Setup.exe
2. po odsouhlasení licenčního ujednání v okně **Výběr instalace** zvolte „**Volitelná instalace SQL Base ver. 11.5 serveru pro Aconto**“
3. v okně **Nastavení instalace** nastavte dole volbu „**Odinstalovat**“ a potvrďte ji tlačítkem „**Další**“
4. po odinstalaci spusťte Setup.exe z nové instalační sady a proveďte instalaci SQL serveru dle bodu Aa)

B. Instalace ek. systému Aconto na PC, kde není spuštěn databázový server (stanice)

nebo


Instalace ek. systému Aconto na server v případě, kdy stanice nemá vlastní instalaci Aconta a Aconto bude na stanicích spouštěno přes zástupce

1. v okně **Výběr instalace** zvolte „**Volitelná instalace ekonomického systému ACONTO**“



2. v okně **Nastavení instalace** v části „**Komunikace s databázovým serverem**“ použijte tlačítko „**Změnit**“ a v následně otevřeném okně nastavte hodnoty:


- u volby **A)** zrušte zatržení
- zatrhněte volbu **B)** a volbu **TCP/IP**, do pole **IP Adresa** zadejte **IP adresu serveru** a uložte „**Ok**“



3. po změně nastavení spusťte instalaci systému Aconto tlačítkem „**Další**“

C. Instalace ek. systému Aconto na PC, kde je instalován databázový server v případě, kdy je server zároveň i pracovní stanicí

1. v okně **Výběr instalace** zvolte „**Volitelná instalace ekonomického systému ACONTO**“
2. v okně **Nastavení instalace** v části „**Komunikace s databázovým serverem**“ použijte tlačítko „**Změnit**“ a v následně otevřeném okně nastavte hodnoty:
 - u volby **A)** zrušte zatržení
 - zatrhněte volbu **B)** a dále volbu **TCP/IP**, do pole **IP Adresa** zadejte **lokální IP adresu počítače** ve tvaru **127.0 .0 .1** a uložte nastavení okna „**Ok**“




3. po změně nastavení spusťte instalaci systému Aconto tlačítkem „**Další**“



D. Spuštění programu a založení nové databáze

1. spusťte ek. systém ACONTO (pokud se na ploše nevytvořila ikona, přes klik pravého tlačítka myši na volné místo plochy vytvořte Zástupce k souboru Aconto.exe ze složky s instalací programu, standardně C:\ACONTO)
2. v okně **Výběr databáze pro připojení** použijte tlačítko „**Nová**“ a v následném okně **Nové jméno databáze** zadejte do pole **Databáze** požadovaný název databáze bez diakritiky a do **Název firmy** vlastní název firmy a uložte „**OK**“



3. v okně **Aconto: Založení databáze** zvolte „**Založení nové databáze + založení firmy a uživatele za pomoci průvodce**“ a potvrďte „**Pokračovat**“




4. pomocí průvodce pokračujte dále až k přihlášení se do programu


E. Obnova databáze ze zálohy při přechodu z jednorázové verze SQL serveru

a) obnova databáze ze zálohy pořízené funkcí programu Zálohování databáze


1. spusťte ek. systém ACONTO (pokud se na ploše nevytvořila ikona, přes klik pravého tlačítka myši na volné místo plochy vytvořte Zástupce k souboru Aconto.exe ze složky s instalací programu, standardně C:\ACONTO)
2. v okně **Výběr databáze pro připojení** použijte tlačítko „**Nová**“ a v následném okně **Nové jméno databáze** zadejte do pole **Databáze** původní správný název databáze a do **Název firmy** původní název firmy a uložte „**OK**“



3. v okně **Aconto: Založení databáze** zvolte „**Obnova databáze ze zálohy provedené programem Aconto**“ a potvrďte „**Pokračovat**“



4. v následném okně **Obnova databáze XXX ze zálohy** zvolte v závislosti na způsobu provedení zálohy buď volbu „**Obnova databáze ze zálohy**“ (nekomprimovaná záloha) nebo „**Obnova databáze z kompresované zálohy**“ (komprimovaná záloha) a přes tlačítko „**Procházet**“ nastavte cestu k souboru se zálohou, následně obnovte databázi tlačítkem „**Obnovit**“



b) obnova zálohy databáze pořízené zkopírováním databáze

1. uložené složky s databázemi nakopírujte do adresáře s novou instalací SQL serveru (standardně SQLBase11)
2. spusťte ek. systém ACONTO (pokud se na ploše nevytvořila ikona, přes klik pravého tlačítka myši na volné místo plochy vytvořte Zástupce k souboru **Aconto.exe** ze složky s instalací programu, standardně C:\ACONTO)
3. v okně **Výběr databáze pro připojení** použijte tlačítko „**Přidat**“, které přidá do seznamu jména databázi z SQL serveru; pokud zůstane okno pro výběr databáze prázdné, použijte pro naplnění seznamu databází tlačítko „**Nová**“ a v následném okně **Nové jméno databáze** zadejte do pole **Databáze** správný název databáze (tak, jak je uveden v adresáři s instalací SQL serveru), volitelně vyplňte pole **Název firmy** a uložte „OK“