


Návod na jednouživatelskou nesít'ovou instalaci programu Aconto


Instalace programu Aconto sestává z instalace databázového SQL serveru a samotného ekonomického systému Aconto. Při nesít'ové instalaci jsou SQL server i systém Aconto instalovány na stejném počítači. Databázový server je dodáván ve dvou verzích - ve verzi 7.5. nebo ve verzi 11.5, přičemž verzi 11.5 serveru lze instalovat přímo jako službu.

A. Automatická instalace, kdy je SQL server instalován jako aplikace

- 1) v okně **Výběr instalace** zvolte „Automatická instalace ekonomického systému a serveru“




- 2) v okně **Nastavení instalace** ponechte nastavené hodnoty, volbu „Instalovat“ a tlačítkem „Další“ spustíte instalaci




- 3) po úspěšně provedené instalaci je ekonomický systém nainstalován na disku v adresáři Aconto, databázový SQL server na disku v adresáři Centura (pro verzi 7.5) či SQLBase11 (pro verzi 11.5) a na ploše by se měla zobrazit ikona Aconto

B. Volitelná instalace, kdy bude SQL server instalován jako služba – pouze pro verzi 11.5!


- 1) v okně **Výběr instalace** zvolte „**Volitelná instalace SQL Base ver. 11.5 serveru pro Aconto**“




- 2) v okně **Nastavení instalace** tlačítkem „**Změnit**“ (viz 1 obr.) vlevo nahoře nastavte v následně otevřeném okně volby: „**Instalovat server jako službu**“ a „**Spustit službu automaticky při startu**“ (viz 2 obr.) a uložte nastavení okna „**OK**“




- 3) dále v okně **Nastavení instalace** v části „**Komunikace ekon. systému s databázovým serverem**“ tlačítkem „**Změnit**“ (viz 1 obr.) v následně otevřeném okně nastavte hodnoty: u volby **A)** zrušte zatržení (viz 2 obr.), u volby **B)** zatrhněte **a)** TCP/IP (viz 3 obr.) a uložte nastavení okna „**OK**“




4) po změně nastavení v okně **Nastavení instalace** spusťte instalaci SQL serveru tlačítkem „**Další**“



- 5) v okně **Výběr instalace** zvolte „**Volitelná instalace ekonomického systému ACONTO**“



- 6) v okně **Nastavení instalace** v části „**Komunikace s databázovým serverem**“ tlačítkem „**Změnit**“ (viz 1 obr.) v následně otevřeném okně nastavte hodnoty: u volby **A)** zrušte zatržení (viz 2 obr.), zatrhněte volbu **B)** (viz 3 obr.) a dále volbu TCP/IP (viz 4 obr.), do pole **IP Adresa** zadejte lokální IP adresu počítače ve tvaru **127.0 .0 .1** a uložte nastavení okna „**Ok**“




- 7) po změně nastavení v okně **Nastavení instalace** spusťte instalaci systému Aconto tlačítkem „**Další**“




- 8) pokud jste při instalaci neměnili názvy adresářů pro instalaci, ekonomický systém by měl být po úspěšně provedené instalaci nainstalován na disku v adresáři Aconto, databázový SQL server na disku v adresáři SQLBase11 a na ploše by se měla zobrazit ikona Aconto.

Spuštění programu a založení nové databáze

- 1) spusťte ek. systém ACONTO (pokud se na ploše nevytvořila ikona, přes klik pravého tlačítka myši na volné místo plochy vytvořte Zástupce k souboru **Aconto.exe** ze složky s instalací programu, standardně C:\ACONTO)
- 2) v okně **Výběr databáze pro připojení** použijte tlačítko „**Nová**“ a v okně **Nové jméno databáze** zadejte do pole **Databáze** požadovaný název databáze bez diakritiky, **Název firmy** a uložte „**OK**“



- 3) v okně **Aconto: Založení databáze** zvolte „Založení nové databáze + založení firmy a uživatele za pomoci průvodce“ a potvrďte „Pokračovat“



- 4) pomocí průvodce pokračujte dále až k přihlášení se do programu